



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

基因组编辑突变检测试剂盒

产品编号	产品名称	包装
D0508S	基因组编辑突变检测试剂盒	25次
D0508M	基因组编辑突变检测试剂盒	100次

产品简介:

- 碧云天生产的基因组编辑突变检测试剂盒(Genome-Editing Mutation Detection Kit), 也称基因编辑突变检测试剂盒(Gene-Editing Mutation Detection Kit), 是一种简单、可靠、快速的基于T7 Endonuclease I (T7EI)的用于检测基因组DNA在基因编辑后发生突变的试剂盒。本试剂盒主要利用了T7 Endonuclease I (T7EI)能识别并酶切不完全配对的DNA双链(也称异源双链DNA, heteroduplex DNA)的特性。
- **本试剂盒组分特别齐全。**提供了包括一步法基因组DNA提取、高保真PCR扩增、变性退火和T7EI酶切的全套试剂，并且还提供了阳性对照。
- **本试剂盒使用特别便捷。**一步法基因组DNA提取非常快速便捷，并且提取后可以直接用于高保真PCR扩增，PCR扩增产物也可以直接用于后续的变性退火和T7EI酶切。无需额外的分离纯化步骤。
- **本试剂盒检测基因组编辑突变的原理如下。**首先需要编辑的细胞、组织或器官通过转染、病毒感染等技术手段表达CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/Cas9 nucleases)、TALEN (Transcription activator-like effector nucleases)或ZFN (Zinc-finger nucleases)等核酸酶。在细胞修复机制的介入下，这些核酸酶会在guide RNA (sgRNA)等的特异性指引下，在基因组的特异位点上产生插入或缺失突变(insertions or deletions, indels)。提取相应的基因组DNA后，通过高保真PCR扩增酶从被编辑的基因组DNA中扩增出被编辑过的DNA片段。扩增的目的片段进行变性和退火处理，然后用T7EI进行酶切鉴定。如果部分细胞中成功出现了基因编辑导致的插入或缺失突变，PCR扩增产物变性和退火后，未突变的和突变的基因之间，不同突变的基因之间，都会形成不完全配对的双链DNA。而T7EI酶能识别并酶切不完全配对的双链DNA。这样对于T7EI酶切产物进行电泳分析，就能知道基因组是否被成功编辑，以及被编辑的效率。
- 本试剂盒提供了一步法基因组DNA提取试剂，仅需一步孵育就可完成基因组DNA的提取。
- 本试剂盒包含了一组对照模板和引物预混液(Control Template & Primers)，便于用作阳性对照。对照模板包含了未突变的和突变的基因片段，未突变的基因片段PCR扩增后的长度为525bp，突变的基因片段含有7个碱基的缺失突变，PCR产物为518bp。对照模板经PCR扩增、变性和退火处理后，会形成不完全配对的双链DNA，被T7EI酶切消化后，518bp的片段会被酶切成288bp和230bp两个不同大小的片段，而完全配对的双链DNA不会被T7EI酶切消化。这样通过凝胶电泳就可以非常清晰地观察到没有被剪切的525bp和518bp的条带，和被剪切开的288bp和230bp条带。通常525bp和518bp的条带由于分子量非常接近而仅呈现一个条带。
- 本试剂盒提供了包含了高保真酶BeyoFusion™ DNA Polymerase的BeyoFusion™ Master Mix (2X)，确保扩增产物能被高保真扩增，不会产生基因组编辑突变检测的假阳性。
- 本试剂盒的PCR扩增产物可以直接用于变性退火和T7EI进行酶切。本试剂盒的PCR扩增体系和T7EI酶兼容，PCR结束后无需进行PCR产物的纯化，直接进行变性退火后就可以加入T7EI酶进行酶切鉴定分析，并且不完全匹配的双链DNA仅需15分钟就可以被充分酶切消化。
- 本试剂盒检测HEK293T细胞的基因组编辑突变的效果请参考图1。




图1. 碧云天生产的基因组编辑突变检测试剂盒检测HEK293T细胞基因组编辑突变的效果图。将HEK293T细胞种子于六孔板中，待细胞融合度约80%的时候，用碧云天Lipo8000™转染试剂(C0533)将表达Cas9蛋白和靶向人Hace-1基因的guide RNA的质粒转染HEK293T细胞，同时转染空载质粒(empty vector)作为阴性对照。转染24h后消化细胞接种于96孔板中，每孔约3万个细胞，24h后，弃上清向孔内加入添加了Enzyme Mix的DNA Extraction Solution提取基因组(68°C, 15min; 95°C, 10min)。用

BeyoFusion™ Master Mix (2X)扩增靶基因，扩增产物经变性和退火处理后(95°C 5min; 95°C-85°C, 2°C/s; 85°C-25°C, 0.1°C/s)，加入1μl T7EI，37°C酶切15min，2%琼脂糖凝胶电泳检测。转染含有靶向Hace-1基因的guide RNA的质粒时会形成插入或缺失突变，进行基因扩增后，未突变的和突变的基因片段配对会形成不完全匹配的双链DNA，被T7EI识别和酶切后，约520bp的退火片段中的不完全匹配的双链DNA会被酶切成约290bp和230bp的两个片段。转染空载质粒对靶基因没有影响，不会产生T7EI酶切产生的小片段。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
D0508S-1	DNA Extraction Solution	1.2ml
D0508S-2	Enzyme Mix	100μl
D0508S-3	BeyoFusion™ Master Mix (2X)	800μl
D0508S-4	T7 Endonuclease I	25μl
D0508S-5	10X Detection Reaction Buffer	100μl
D0508S-6	Control Templates & Primers	20μl
D0508S-7	Ultrapure Water (DNase/RNase-Free)	200μl
—	说明书	1份

产品编号	产品名称	包装
D0508M-1	DNA Extraction Solution	5ml
D0508M-2	Enzyme Mix	400μl
D0508M-3	BeyoFusion™ Master Mix (2X)	1.6ml X2
D0508M-4	T7 Endonuclease I	100μl
D0508M-5	10X Detection Reaction Buffer	400μl
D0508M-6	Control Templates & Primers	20μl
D0508M-7	Ultrapure Water (DNase/RNase-Free)	800μl
—	说明书	1份

保存条件：

-20 °C保存，至少一年有效。Enzyme Mix和BeyoFusion™ Master Mix (2X)尽量避免多次反复冻融。

注意事项：

- 配制细胞裂解液时，DNA Extraction Solution和Enzyme Mix混匀后，应尽快使用，放置太久可能会影响DNA抽提效果。
- 对于首次使用本试剂盒的情况，强烈推荐使用本试剂盒提供的Control Templates & Primers作为阳性对照。其PCR产物经变性退火后，可以作为T7 Endonuclease I酶消化的阳性对照。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1. 引物设计：引物长度在 18-22bp 左右，GC 含量在 45%-60% 之间，Tm>55°C，引物扩增的片段长度在 500-1000bp 之间，且突变位点最好不要在扩增片段正中央，以便酶切形成两个不同大小的片段便于进行电泳观察。
2. 样品准备：对于细胞样品，收集约 5-100 万个细胞(不推荐超过 200 万个细胞)沉淀至 PCR 管中，或者如果经基因编辑的细胞接种在 96 孔板中，待细胞长至 80-100% 融合度时吸除培养液后备用。对于组织样品，总量约为 1-5mg，不建议超过 10mg，放至 PCR 管中。
3. 基因组 DNA 提取：

- a. 消化液的配制。根据样本数量参考下表配制消化液，并充分混匀。

Component	1 Sample	10 Samples
DNA Extraction Solution	48μl	480μl
Enzyme Mix	2μl	20μl

注：裂解液需现配现用，并充分混匀后使用。

- b. 基因组 DNA 的提取。每个样品加入 50μl 消化液。对于细胞沉淀，适当充分重悬；对于培养在 96 孔板中的细胞，作用 1min 后，适当吹打并全部转移至 PCR 管中；对于组织样品，可以适当反复吹打数次。按照以下条件在 PCR 仪或水浴锅(优先推荐使用 PCR 仪)进行孵育反应。

Temperature	Time
68°C	15min
95°C	10min
4°C	hold

注: 反应结束后立即进行后续的 PCR 扩增或在-20°C 保存。

4. PCR 扩增。首次扩增建议参考下表设置不同的实验组以确保实验的顺利进行。

Group	Template
Sample	Genomic DNA from Cells with Gene Editing
Negative Control	Genomic DNA from Cells without Gene Editing
Positive Control	Template Provided by this Kit
Blank Control	Water

a. PCR 反应体系如下。

Component	Sample	Positive Control	Blank Control
Genomic DNA	1μl	-	-
Primer Mix (10μM each)	0.5μl	-	0.5μl
Control Templates & Primers	-	0.5μl	-
BeyoFusion™ Master Mix (2X)	10μl	10μl	10μl
Nuclease-free Water	8.5μl	9.5μl	9.5μl
Total	20μl	20μl	20μl

b. 用移液器轻轻吹打混匀或轻微 Vortex 混匀, 室温离心数秒, 使液体积聚于管底。

c. 把配制好的 PCR 反应体系置于 PCR 仪上, 开始 PCR 反应。

d. PCR 反应参数的设置如下。

Step	Temperature	Time	Cycles
Initial Denaturation	95°C	3min	1
Denaturation	95°C	20sec	35
Annealing	55°C	30sec	
Extension	72°C	30sec	
Final Extension	72°C	5min	1
Hold	4°C	-	-

e. 选做: PCR 结束后, 每样取少量 PCR 产物用琼脂糖凝胶电泳检测目的条带是否单一和大小是否正确, 如果正确则进行下一步实验。如果前期做过预实验, 对于 PCR 扩增比较有把握, 可以忽略本步骤。

5. 变性与退火:

a. 按下表配制变性与退火体系。

Component	Volume
PCR Product	5μl
10X Reaction Buffer	2μl
Nuclease-free Water	12μl
Total	19μl

注: 扩增的 PCR 产物无需进一步纯化即可用于变性与退火。每个变性与退火反应所使用的 PCR 产物的量宜在 50-250ng 范围内, PCR 产物用量过少, 会导致后续电泳条带偏弱; PCR 产物用量过多, 会导致后续 T7EI 酶切不太充分。

b. 按照下表的步骤, 在 PCR 仪上进行变性和退火。

Step	Temperature	Time
Denaturation	95°C	5min
Annealing	95°C-85°C	-2°C/sec
	85°C-25°C	-0.1°C/sec
Hold	4°C	-

6. T7EI 酶切鉴定:

- 在变性和退火完成后, 每管加入 1μl 的 T7EI。
- 37°C 酶切 15min。如果把酶切时间延长至 15-60min 也是完全可以的, 但酶切 15 分钟通常已经足够酶切充分了。
- 酶切完成后建议立即进行凝胶电泳分析, 如果不能立即进行凝胶电泳分析, 推荐加入 1μl 0.1mM EDTA 后-20°C 保存。也可以 80°C 加热 15min 以失活 T7EI 酶后-20°C 保存。

7. 凝胶电泳分析:

- T7EI 酶切反应结束后, 向反应体系中加入 4μl 6X DNA 上样缓冲液(D0071), 然后使用 2% 琼脂糖凝胶进行电泳分析。
- 使用凝胶成像系统拍摄电泳图像, 并使用凝胶分析软件确定每个条带中所含不同长度的 DNA 的相对比例。
- 基因编辑效率的计算:

(a) 对于基因编辑产生随机突变的情况:

剪切比例(Fraction Cleaved) = 被剪切条带的灰度总和(Sum of cleaved band intensities) / 剪切条带和未被剪切的特异条带的灰度总和(Sum of cleaved band intensities and specific parental band intensities)

Fraction Cleaved = (% gene modification) × (1 - % gene modification) + (% gene modification), 求解可得:

$$\text{基因编辑效率}(\% \text{ gene modification}) = 100 \times (1 - (1 - \text{Fraction Cleaved})^{1/2})$$

例如, 当 Fraction Cleaved = 75%时(即剪切条带的灰度总和为剪切条带和未被剪切的特异性条带的灰度总和的 75%时), 基因编辑效率 = 50%。即当基因编辑效率为 50%时, 理论上观察到的剪切条带的灰度总和占所有特异性条带灰度总和的约 75%。因为基因编辑发生时, 例如 CRISPR/Cas9, 不会仅产生单一的一种基因编辑, 而是会产生多种不同的插入或缺失突变, 各种不同的插入和突变缺失体之间也能退火形成不完全匹配的双链 DNA, 并且能被 T7EI 所剪切的。

(b) 对于基因编辑仅产生特定突变的情况:

剪切比例(Fraction Cleaved) = 被剪切条带的灰度总和(Sum of cleaved band intensities) / 剪切条带和未被剪切的特异性条带的灰度总和(Sum of cleaved band intensities and specific parental band intensities)

Fraction Cleaved = (% gene modification) × (1 - % gene modification) × 2, 求解可得:

$$\text{基因编辑效率}(\% \text{ gene modification}) = 100 \times (0.5 \pm 0.5 \times (1 - 2 \times \text{Fraction Cleaved})^{1/2})$$

例如, 当 Fraction Cleaved = 37.5%时(即剪切条带的灰度总和为剪切条带和未被剪切的特异性条带的灰度总和的 37.5%时), 基因编辑效率 = 25%或 75%。即当基因编辑效率为 25%或 75%时, 理论上观察到的剪切条带的灰度总和占所有特异性条带灰度总和的约 37.5%。

常见问题:

1. PCR扩增问题:

- 样品 PCR 扩增后无条带: 如果 PCR 后样品管检测不到目的条带, 而使用试剂盒提供的 Control Templates & Primers 能扩增出预期的条带, 则可能需要重新设计引物, 或调整退火温度。
- 拖带现象: 细胞或组织样品裂解后提取的基因组 DNA 浓度过高, 可尝试将基因组 DNA 稀释 3-10 倍后再进行 PCR 反应。
- 条带太弱: 细胞裂解后提取的基因组 DNA 浓度过低, 可尝试将 PCR 反应中基因组 DNA 的用量加倍。**注:** 请勿在 PCR 反应中使用超过 2μl 的裂解液, 因为过多的裂解液会抑制 PCR 反应。

2. T7EI酶切问题:

- 样品条带没有被酶切: 如果使用试剂盒提供的阳性对照 Control Templates & Primers 的扩增产物可以被 T7EI 酶切并产生剪切条带, 而所需检测的样品没有检测到目的条带被剪切, 可能由如下原因导致:
 - 样品基因确实并没有被成功编辑, 或者编辑的效率太低了。可以考虑尝试重新进行基因编辑(包括对于 CRISPR/Cas9 重新设计 guide RNA, 设法提高转染或感染效率)。
 - PCR 引物离酶切位点过近。可以尝试重新设计距离酶切靶点更远的引物。
 - 遗漏了变性和退火步骤。此时阳性对照 Control Templates & Primers 的扩增产物也是不能被酶切的。
- 酶切产生的条带特别弱: 可能需要重新设计或优化基因组编辑实验的条件, 以提高基因编辑效率。也可以考虑后续筛选多克隆或单克隆细胞, 以确保大部分细胞或所有细胞都发生基因编辑, 便于用于后续的实验。
- 酶切产生了非特异性条带:
 - 酶切时间过长或者酶过量。需要设置未进行基因编辑的阴性对照以区分背景和特异性剪切产生的条带。
 - 酶切位点附近产生了非预期的突变, 需要重新设计引物, 以适当避免相应的非预期的突变位点。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
D0508S	基因组编辑突变检测试剂盒	25 次
D7080S	T7 Endonuclease I (CRISPR 等基因突变鉴定用)	250U
D7080M	T7 Endonuclease I (CRISPR 等基因突变鉴定用)	1250U
D7080L	T7 Endonuclease I (CRISPR 等基因突变鉴定用)	5000U

Version 2020.05.01